

Modalités de prélèvement des Hémocultures chez l'Adulte

Préparation du matériel :

- Dispositif à ailettes
- 2 à 3 couples de flacons en fonction du protocole (Cf. manuel prélèvement).
- Vérifier la date de péremption des flacons
- Compresses stériles, antiseptique, pansement

1 Désinfection des mains



Se laver les mains puis les frictionner avec une solution Hydroalcoolique (HA)

2 Désinfection des flacons



Décapuchonner les flacons et désinfecter le bouchon du flacon à l'aide d'une compresse imbibée d'un antiseptique. Laisser sécher 30 secondes.

3 Montage du Dispositif



Relier l'adaptateur spécifique Hémocultures au dispositif à ailettes utilisé pour le prélèvement en prenant soin de le visser à fond

4 Conditions d'antiseptie



Se frictionner les mains à nouveau avec une solution HA. Mettre le garrot, choisir la veine. Désinfecter le site de ponction

5 Ponction



Mettre les gants. Réaliser la ponction veineuse

6 Ponction unique



Débuter toujours par les flacons **aérobies** avant les flacons **anaérobies**



Minimum : 4 flacons

- 1) Prélever 4 flacons par patient en 1 seul prélèvement avec 8 à 10 ml par flacon
- 2) En premier, les flacons **aérobies** puis remplir les flacons **anaérobies** jusqu'au repère visuel indiqué

C'EST NOUVEAU!

Repère visuel = 10 ml / Flacon

Le volume de sang prélevé a une importance majeure dans la fiabilité et la sensibilité de l'examen

Si Suspicion d'infection de matériel (DIV) : 2 prélèvements concomitants :

1 couple en périphérique



1 couple sur le matériel



Simultanément (< 10 min)

7 Prélèvement d'un bilan associé



Si des tubes de sang doivent être prélevés, clipser le réducteur dans l'adaptateur déjà connecté et prélever les tubes directement en respectant l'ordre des tubes

8 Homogénéisation des flacons



Mélanger par retournements lents 2 à 3 fois chaque flacon. Enlever les gants et se désinfecter les mains

9 Identification des flacons



Ne pas masquer



- 1- Etiqueter les prélèvements
- 2- Indiquer sur le bon de demande :
 - Les noms prescripteur/préleveur
 - Le protocole suivi
 - La date et l'heure du prélèvement
 - La température du patient
 - L'antibiothérapie si débutée

10 Acheminement au laboratoire

Acheminer les flacons le + rapidement possible au laboratoire. En attendant, conserver les prélèvements à T° ambiante