

## Identification du patient

**Nom :**

**Prénom :**

**NdN :**

NOM DE NAISSANCE : DONNEE REGLEMENTAIRE OBLIGATOIRE

**Date de naissance**

**Adresse :**

**Examen cytot bactériologique des urine : ECU**

**Date et heure du prélèvement :**

|                                |     |     |
|--------------------------------|-----|-----|
| Renseignements divers          | oui | non |
| Grossesse                      |     |     |
| Immunodépression               |     |     |
| Urines recueillies par sondage |     |     |
| Sonde urinaire à demeure       |     |     |
| Si oui, date de la pose :      |     |     |

**Merci de bien identifier le prélèvement**

**Nom, Prénom, Date de naissance**

## Renseignements cliniques et/ou thérapeutiques

oui

non

Douleurs lombaires

Fièvre

Brûlures urinaires à la miction

Prise d'antibiotiques avant  
d'effectuer le prélèvement, si  
oui, lequel et depuis quand ? :

Contrôle après traitement  
antibiotique

Si oui, lequel et dates de  
début et de fin :

Contrôle avant ou après  
chirurgie urologique  
Si oui, entourer: avant ou après  
et indiquer la date :


Contrôle avant chirurgie  
orthopédique (prothèse)  
Si oui, indiquer la date :

Cocher la case et répondre aux questions si besoin

Recueillir de préférence les 1ères urines du matin ou les urines au moins 4 heures après la précédente miction

### Mode opératoire du recueil

- Se laver les mains
- Faire une toilette intime à l'aide de la lingette imprégnée d'antiseptique (ou à défaut à l'aide d'un savon antiseptique). Jeter la lingette à la poubelle.
- Dévisser le couvercle du pot stérile et le poser à l'envers sur une surface propre
- Uriner le premier jet dans les toilettes
- Uriner ensuite dans le flacon stérile, le refermer soigneusement, puis l'agiter doucement
- Remplir le tube contenant la pastille de borate :



- Soulever partiellement l'étiquette protectrice qui est au-dessus du couvercle du flacon (ne pas l'enlever complètement)
- Poser le flacon sur une surface plane, le tenir d'une main et de l'autre main insérer le tube sous-vide (bouchon vers le bas) en exerçant une pression suffisante. Maintenir le tube en position verticale jusqu'à son

#### remplissage complet

- Retirer le tube et recoller entièrement l'étiquette protectrice sur le couvercle du flacon
- Retourner délicatement le tube 8 à 10 fois



- Identifier le flacon et le tube, apporter les deux au Laboratoire

### Acheminement

Acheminer le prélèvement au laboratoire **dans un délai de 12 heures après la fin du recueil (tube avec borate)**

Remarque : Si le patient a omis d'effectuer le prélèvement dans le tube avec borate, le **flacon stérile est acceptable** s'il est acheminé au laboratoire (à température ambiante) **dans les 2 heures suivant le prélèvement pour un ECBU ou un culot urinaire**. Ce délai s'étend au maximum à **12 heures en cas de conservation du prélèvement à +4°C**.



**Laboratoire de Biologie Médicale  
Centre Hospitalier Aunay Bayeux**

13 rue de Nesmond, 14 401 Bayeux Cedex

Téléphone : 02.31.51.51.20

**Horaires d'ouverture**

Du Lundi au Vendredi : de 7h30 à 17h00

Le Samedi : de 8h00 à 15h00

En cas d'urgences, s'adresser à l'accueil de l'hôpital qui prendra contact avec le personnel de garde (garde assurée 24h24h, 7j/7j).